

IPSec VPN 2FA

Neuer Benutzer einrichten

Den gewünschten Benutzer
hinzufügen
mit «Save» bestätigen

+ Add A User

General

Two-factor Authentication

User Configuration

User Name :

arno.rissi

User Type:

User

Password:

.....

Retype:

.....

Description:

Local User

Email:

Mobile Number:

Authentication Timeout Settings

☒ Use Default Settings

☐ Use Manual Settings

Lease Time:

1440

minutes

Reauthentication Time:

1440

minutes

Die 2FA konfigurieren

+ Edit User arno.rissi

General

Two-factor Authentication

Two-factor Authentication for VPN Access

☒ Enable Two-Factor Authentication for VPN Access

Two-factor Auth. Method: [Verify by SMS/Email/Google Authenticator](#) (Please see [VPN Access](#) for more information)

Two-Factor Authentication for Network Access

Set up Google Authenticator

Step 1

Download & install Google Authenticator on your mobile device.



Google Authenticator

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Step 2

Add your account to Google Authenticator

After clicking the "+" icon in Google Authenticator, use the camera to scan the QR code on the screen.



[Can not scan the QR code?](#)

Step 3

Verify your device


Enter code

Verify code and finish

OK


Cancel

Den erstellten Benutzer in
die VPN-Gruppe
hinzufügen



Auf dem Client

Im IPSec Client über
Konfiguration →
Beziehen vom Server



WAN-Adresse und Port
angeben, mit
Benutzername und
Passwort authentisieren

VPN Konfigurationsserver Einrichtungsassistent

Schritt 1: Authentisierung

Was sind die Parameter der VPN Server Verbindung?

Sie laden Ihre VPN Einstellungen vom VPN Konfigurationsserver.
Geben Sie Ihre Authentisierungsinformationen ein, um sich mit diesem Server zu verbinden.

Gateway Adresse: 213.180.189.10 Port: 8443

Authentisierung: Login + Passwort

Login: arno.rissi

Passwort:

Weiter > Abbrechen

Tunnel öffnen

VPN_Dyn_2FA

VPN Konfiguration

- IKE V1
- IKE V2
- GW_Dyn_2FA
- VPN_Dyn_2FA

Child SA Erweiterte Ein

Traffic Selektion

VPN C

etzw

mote

s

Tunnel öffnen Ctrl+O

Export

Kopieren Ctrl+C

Umbenennen F2

Phase löschen Del

Mit Benutzername und
Passwort anmelden



GW_Dyn_2FA Authentisierung

Bitte X-Auth Login und Passwort eingeben um den Tunnel,
zu öffnen.

Login: arno.rissi

Passwort:

OK Abbrechen

Es sollte der Browser mit folgenden Login Fenster aufgehen Mit 2FA Code autorisieren	
Jetzt sollte die Verbindung stehen	

Weitere Hilfestellung:

<https://support.zyxel.eu/hc/de/articles/5738704012050-VPN-IKEv2-mit-Zertifikat-konfigurieren-On-Premise-Firewall-mit-2FA->